도움말

측정 정보 화면구성: [그림1] 에서 볼 수 있듯이 총 7개의 윈도우로 구성되어 있으며, 각각 윈도우의 구성 요소 및 동작 구조는 아래와 같습니다.



[그림1. VR 콘텐츠 성능 측정 정보 화면]


1. 툴바 윈도우



[그림2. 툴바 윈도우]

- ① MOSKIT Plugin을 통해서 생성된 두개의 파일을 로드 하거나, 프로그램을 종료할 수 있습니다.
- ② 도움말을 통해서 UI 구성요소들을 살펴 볼 수 있습니다.
- ③ 측정 결과 데이터 플레이 시작/멈춤 버튼으로 타임라인 탭을 통해서 사용 가능 합니다.


2. 게임 오브젝트 계층 윈도우



[그림3. 게임 오브젝트 계층 윈도우]

- ① 게임 오브젝트: "VR 콘텐츠"의 구성요소. 고유한 물체의 단위.
- ② Invisible Object: 현재 영상에는 렌더링 되지 않아서 정보를 알 수 없는 게임 오브젝트들입니다. 일반적으로 자식오브젝트가 식별 가능하나 부모 오브젝트는 보이지 않을 때 이런 형태의 오브젝트가 생성됩니다.
- ③ Span/Expand: 게임 오브젝트 내에 있는 상 하위의 계층을 축소, 확장 시킬 때 사용 됩니다.


3. 지오메트리 계층 윈도우



[그림4. 지오메트리 계층 윈도우]

- ① 지오메트리: "VR 콘텐츠"의 구성요소. 고유한 물체의 단위. 시간당 변위값이 고정인 배경 등의 물체
- ② Invisible Object: 현재 영상에는 렌더링 되지 않아서 정보를 알 수 없는 게임 오브젝트들입니다. 일반적으로 자식오브젝트가 식별 가능하나 부모 오브젝트는 보이지 않을때 이런 형태의 오브젝트가 생성됩니다.
- ③ Span/Expand: 게임 오브젝트 내에 있는 상 하위의 계층을 축소, 확장 시킬 때 사용 됩니다.

4. FPS, Velocity, Acceleration 상세 데이터 표시 윈도우



[그림5. 게임 오브젝트 계층 윈도우]

①레이어 아이콘

아이콘	성능 데이터 종류	
	단위 초당 프레임 렌더링 횟수(FPS), VR 카메라 렌더링 화각(FoV)	
L2	속도(Velocity)	
L 3	가속도(Acceleration),	

[표1. 게임 오브젝트 계층 윈도우]

② 성능 데이터 종류 및 측정 데이터

성능 데이터 종류	상세 설명
	타임라인에 따른 FPS 변화를 시각화 하여 특정 구간에 나타나
	는 FPS정보를 바로 확인 하여, VR 콘텐츠의 성능 평가에서 가
FPS	장 중요한 FPS drop이 일어나는 구간을 쉽게 찾아 볼 수 있습
	니다.
FoV	VR 콘텐츠 내에서 한 화면에 어느 정도의 공간을 보여줄 것
	인지를 설정하는 값으로, 단위는 보통 각도로 되어 있습니다.
	전체 플레이에 대한 위치 변화 값을 이용하여 속도를 구하며,
	이를 그래프로 시각화 하여 속도 변화 량을 쉽게 알아 볼 수
Velocity	있습니다.
	Velocity를 구하는 방법은 각 오브젝트의 Position값의 변이를
	이용하여 구할 수 있습니다.
	$V = \Delta P = P_i - P_{i-1}$
	[P=위치, $i = 프레임수, V=velocity]$

	전체 플레이에 대한 속도 변화 값을 이용하여 가속도 구간을
	시각화 하며, 이를 그래프로 시각화 하여 가속도 변화 량을
	쉽게 알아볼 수 있습니다.
Acceleration	Acceleration 구하는 방법은 각 오브젝트의 Position값의 변이
	를 이용하여 구할 수 있습니다.
	$a = \Delta V = V_i - V_{i-1}$
	[V=Velocity, $i = 프레임수$, $a=Acceleration$]

[표2. 성능 데이터 종류 및 측정 데이터]

③ 성능 데이터의 측정 시간

- 레이어 1,2,3, 구간별로 분류되어 측정된 시간을 표시하며, 측정 결과 값을 학인 하기 위해 해당 구간을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 측정된 시점에서의 문제점을 소수점 둘 째 자리까지 나타내어 정확하게 측정 합니다.

5. 녹화파일 윈도우



[그림6 녹화파일 윈도우]

- ① Unity3D 엔진 내 콘텐츠 영상을 보여주는 기능으로서 엔지 내에서 플레이한 영상을 타임라인을 통하여 시각적으로 볼 수 있습니다.
 - ② 영상을 0.1초 단위로 넘기거나, 되돌려서 확인 할 수 있는 버튼 입니다.

6. 타임라인 윈도우


전체 타임라인을 상세히 마이크로 초 단위로 구분하여 정보를 담고 있으며, 각각 해당하는 구간에 대한 정보를 보여주고 있습니다. 툴바 윈도우(1)에 위치한 ▶ 버튼을 눌러 실제 플레이 시에 측정된 값을 재현하듯이 플레이 가능합니다.



[그림7. 타임라인]

- ① 시간 탭: 초단위로 정확하게 구분하여 정보를 쉽게 알아 볼 수 있도록 시각화 하였습니다.
 - 단위 : 시간 (시:분:초)
- ② 타임라인 탭: 전체 구간에 대한 타임라인이 표시 됩니다.
- ③ 현재 선택된 시간 : 현재 선택되어 있는 시간을 나타내며 녹색의 얇은 선으로 나타내어 집니다. 클릭 및 드래그하여 선택된 시간을 변경 가능합니다.

7. 속성 표시 윈도우



[그림8. 속성 표시 윈도우]

① 속성: <u>그림 [그림5. 게임 오브젝트 계층 윈도</u> <u>우]를 클릭하여 살펴보면,</u> 각각의 게임오브젝트 는 위치, 회전, 스케일의 정보를 X, Y, Z 영역으 로 구분하여 담고 있습니다

② FPS: [그림7. 타임라인]의 특정 시간을 클릭하여 살펴보면, 시간대별로 FPS 정보를 그래프로 시각화 하여 정보를 보여주고 있습니다.

- X축: 시간 (시:분:초)

- Y축: FPS (0~80)

③ Velocity: [그림7. **타임라인]의 특정 시간을 클릭하여 살펴보면,** 시간대별로 Velocity 정보를 그래프로 시각화 하여 정보를 보여주고 있습니다.

- X축: 시간 (시:분:초)

- Y축: Velocity (0~50)

④ Acceleration: [그림7. 타임라인]의 특정 시간을 클릭하여 살펴보면, 시간대별로 Acceleration 정보를 그래프로 시각화 하여 정보를 보여주고 있습니다.

- X축: 시간 (시:분:초)

- Y축: Acceleration (0~3000)